Anleitung Quickline E-Mail einrichten

Windows Live Mail







Inhaltsverzeichnis

Inhalt

1	Einstellungen im Live Mail	3
2	IMAP Konto einrichten.	5
3	POP3 Konto einrichten	6

1. Einstellungen im Live Mail



Starten Sie Windows Live Mail. Klicken Sie links oben auf das blaue Feld.



Klicken Sie nun auf die Schaltfläche «Optionen» und schliessend auf «E-Mail-Konten».



1. Einstellungen im Live Mail

		und klicken Sie auf «Weiter».
Kontotyp auswählen Welchen Kontotyp möchten S E-Mail-Konto	Sie hinzufügen?	
Kontaktverzeichnisk	onto	
	Weiter	then
Windows Live Mail	Weiter Abbred	Geben Sie nun im Feld «E-Ma Adresse» Ihre E-Mail Adresse und im Feld «Kennwort» das
Nindows Live Mail E-Mail-Konten hinzuf Aelden Sie sich jetzt an, wenn Sie über ein önnen Sie später eine erstellen. Jei Windows Live anmelden	Weiter Abbred	then Geben Sie nun im Feld «E-Ma Adresse» Ihre E-Mail Adresse und im Feld «Kennwort» das dazugehörige Kennwort ein. Im Feld «Anzeigename» können Sie Ihren Namen oder einen anderen beliebigen Anzeigename eintragen.
Windows Live Mail E-Mail-Konten hinzuf Aelden Sie sich Jetzt an, wenn Sie über ein Jonnen Sie später eine erstellen. Bei Windows Live anmelden	Weiter Abbred	Geben Sie nun im Feld «E-Ma Adresse» Ihre E-Mail Adresse und im Feld «Kennwort» das dazugehörige Kennwort ein. Im Feld «Anzeigename» können Sie Ihren Namen oder einen anderen beliebigen Anzeigename eintragen.
Windows Live Mail E-Mail-Konten hinzuf Aelden Sie sich jetzt an, wenn Sie über ein Jönnen Sie später eine erstellen. Bei Windows Live anmelden -Mail-Adresse: testmail@quickline.ch	Weiter Abbred Weiter Abbred Weiter Dverfügen. Falls Sie über keine verfügen, be Windows Live ID verfügen. Falls Sie über keine verfügen, Die meisten E-Mail-Konten können mit Windows Live verwendet werden, einschließlich	 Geben Sie nun im Feld «E-Ma Adresse» Ihre E-Mail Adresse und im Feld «Kennwort» das dazugehörige Kennwort ein. Im Feld «Anzeigename» können Sie Ihren Namen oder einen anderen beliebigen Anzeigename eintragen. Mail Achten Sie darauf, dass Sie die Option «Servereinstellun- gen manuell konfigurieren»
Windows Live Mail E-Mail-Konten hinzuf Aelden Sie sich jetzt an, wenn Sie über ein önnen Sie später eine erstellen. Bei Windows Live anmelden -Mail-Adresse: testmail@quickline.ch Vindows Live-E-Mail-Adresse holen	Weiter Abbred Ügen ne Windows Live ID verfügen. Falls Sie über keine verfügen, Die meisten E-Mail-Konten können mit Windows Live verwendet werden, einschließlich Hotmail Geneil	Image: State of the state
Windows Live Mail E-Mail-Konten hinzuf Aelden Sie sich Jetzt an, wenn Sie über ein önnen Sie später eine erstellen. 3ei Windows Live anmelden :-Mail-Adresse: testmail@quickline.ch Vindows Live-E-Mail-Adresse holen 'ennwort:	Weiter Abbred Weiter Abbred Ugen te Windows Live ID verfügen. Falls Sie über keine verfügen, Die meisten E-Mail-Konten können mit Windows Live verwendet werden, einschließlich Hotmail Gmail und viele weitere.	Image: Steen steen Geben Sie nun im Feld «E-Ma Adresse» Ihre E-Mail Adresse und im Feld «Kennwort» das dazugehörige Kennwort ein. Im Feld «Anzeigename» können Sie Ihren Namen oder einen anderen beliebigen Anzeigename eintragen. Achten Sie darauf, dass Sie Mail Achten Sie darauf, dass Sie die Option «Servereinstellungen manuell konfigurieren» angewählt haben.
Windows Live Mail E-Mail-Konten hinzuf Aelden Sie sich jetzt an, wenn Sie über ein ionnen Sie später eine erstellen. Bei Windows Live anmelden :-Mail-Adresse: testmail@quickline.ch Vindows Live-E-Mail-Adresse holen Sennwort:	Weiter Abbred Weiter Abbred Ugen ne Windows Live ID verfügen. Falls Sie über keine verfügen, Die meisten E-Mail-Konten können mit Windows Live verwendet werden, einschließlich Hotmail Gmail und viele weitere.	Image: State of the state

Test Name

Servereinstellungen manuell konfigurieren

Abbrechen Weiter

2. IMAP Konto einrichten

Wir empfehlen ein IMAP Konto einzurichten, falls Sie POP3 verwenden möchten, überspringen Sie diese Seite.

Informationen zum Posteingangsserver

Servertyp: IMAP Serveradresse: imap.quickline.com Port: 993 Erfordert eine sichere Verbindung (SSL): muss eingeschaltet werden (Häkchen setzen) Authentifizierung mit: Klartext Anmeldebenutzername: Ihre komplette E-Mail Adresse

Informationen zum Postausgangsserver

Serveradresse: smtp.quickline.com Port: 465 Erfordert eine sichere Verbindung (SSL): muss angewählt werden (Häkchen setzen) Erfordert eine Authentifizierung: muss angewählt werden (Häkchen setzen)

Windows Live Mail		×			
Servereinstellungen konfige Wenden Sie sich an Ihren ISP oder Netzwerkadministr nicht kennen.	Servereinstellungen konfigurieren /enden Sie sich an Ihren ISP oder Netzwerkadministrator, wenn Sie die Einstellungen Ihres E-Mail-Servers icht kennen.				
Informationen zum Posteingangsserver	Informationen zum Postausgangsser	ver			
Servertyp:	Serveradresse:	Port:			
IMAP 🔹	smtp.quickline.com	465			
Serveradresse: Port: imap.quickline.com 993 ✓ Erfordert eine sichere Verbindung (SSL) Authentifizierung mit: Klartext Anmeldebenutzername: testmail@quickline.ch	 Erfordert eine sichere Verbindung (SS Erfordert eine Authentifizierung 	.)			
	Abbrechen	Weiter			

Klicken Sie nun auf «Fertig stellen» um die Konfiguration abzuschliessen.

3. POP3 Konto einrichten

Informationen zum Posteingangsserver

Servertyp: POP Serveradresse: pop.quickline.com Port = 995 Erfordert eine sichere Verbindung (SSL): muss eingeschaltet werden (Häkchen setzen) Authentifizierung mit: Klartext Anmeldebenutzername: Ihre komplette E-Mail Adresse

Informationen zum Postausgangsserver

Serveradresse: smtp.quickline.com Port: 465 Erfordert eine sichere Verbindung (SSL): muss angewählt werden (Häkchen setzen) Erfordert eine Authentifizierung: muss angewählt werden (Häkchen setzen)

Servereinstellungen konfigurieren Wenden Sie sich an Ihren ISP oder Netzwerkadministrator, wenn Sie die Einstellungen Ihres E-Mail-Servers nicht kennen. Informationen zum Posteingangsserver Servertyp: Informationen zum Postausgangsserver Serveradresse: Port: pop.quickline.com 995 ✓ Erfordert eine sichere Verbindung (SSL) Authentifizierung mit: Klartext Anmeldebenutzername: testmail@quickline.ch	Windows Live Mail		>
Serverainstellungen konfigurieren Wenden Sie sich an Ihren ISP oder Netzwerkadministrator, wenn Sie die Einstellungen Ihres E-Mail-Servers nicht kennen. Informationen zum Posteingangsserver Servertyp: Informationen zum Postausgangsserver Serveradresse: Port: pop.quickline.com 995 ✓ Erfordert eine sichere Verbindung (SSL) Authentifizierung mit: Klartext Anmeldebenutzername: testmail@quickline.ch			
Informationen zum Posteingangsserver Servertyp: Serveradresse: Port: pop.quickline.com 995 ✓ Erfordert eine sichere Verbindung (SSL) Authentifizierung mit: Klartext ✓ Anmeldebenutzername: testmail@quickline.ch	Servereinstellungen konfig Wenden Sie sich an Ihren ISP oder Netzwerkadministr nicht kennen.	Urieren rator, wenn Sie die Einstellungen Ihres E-Mail-	Servers
Servertyp: Serveradresse: Port: POP ▼ Serveradresse: Port: pop.quickline.com 995 ✓ Erfordert eine sichere Verbindung (SSL) Authentifizierung mit: Klartext Anmeldebenutzername: testmail@quickline.ch	Informationen zum Posteingangsserver	Informationen zum Postausgangsserver	
POP ▼ smtp.quickline.com 465 Serveradresse: Port: ✓ Erfordert eine sichere Verbindung (SSL) pop.quickline.com 995 ✓ Erfordert eine sichere Verbindung (SSL) Authentifizierung mit: Klartext Anmeldebenutzername: testmail@quickline.ch	Servertyp:	Serveradresse:	Port:
Serveradresse: Port: pop.quickline.com 995 Erfordert eine sichere Verbindung (SSL) Authentifizierung mit: Klartext Anmeldebenutzername: testmail@quickline.ch	POP 🗸	smtp.quickline.com	465
Anmeldebenutzername: testmail@quickline.ch	Serveradresse: Port: pop.quickline.com 995 Effordert eine sichere Verbindung (SSL) Authentifizierung mit: Klartext \checkmark	 Erfordert eine sichere Verbindung (SSL) Erfordert eine <u>A</u>uthentifizierung 	
testmail@quickline.ch	Anmeldebenutzername:		
	testmail@quickline.ch		

Klicken Sie nun auf «Fertig stellen» um die Konfiguration abzuschliessen.