Anleitung Quickline E-Mail einrichten





Inhaltsverzeichnis

Inhalt

1	Einstellungen im Outlook 2010	3
2	IMAP Konto einrichten	.5
3	POP3 Konto einrichten	6

1. Einstellungen im Outlook 2010

Starten Sie Outlook 2010. Klicken Sie auf «Datei» und navigieren Sie zu «Informationen», klicken Sie anschliessend auf «Konto hinzufügen».



Wählen Sie «Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren». Drücken Sie auf «Weiter», beim nächsten Fenster wählen Sie «Internet-E-Mail» und drücken «Weiter».

C E-Mail-Konto							
Ihr Name:	Beispiel: Heike Molnar						
E-Mail-Adresse:							
Kennwort:	Beispiel: neike@contoso.com						
Kennwort erneut eingeben:	Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Interne	etdienstanbieter erhalten haben.					
C. Tauta adviation (CMC)							
• Textilacinciten (SPIS)		_					
Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren							
		< Zurück Weiter > Abbrechen					

2. IMAP Konto einrichten.....

Wir empfehlen ein IMAP Konto einzurichten, falls Sie POP3 verwenden möchten, überspringen Sie diese Seite.

Kontotyp: IMAP Posteingangsserver: imap.quickline.com Postausgangsserver: smtp.quickline.com

Anmeldeinformation

Ihre E-Mail Adresse sowie das entsprechende Kennwort.

Servereinstellungen konfig Wenden Sie sich an Ihren ISP oder Netzwerkadminist nicht kennen.	UTIETEN rator, wenn Sie die Einstellungen Ihre	es E-Mail-Servers
Informationen zum Posteingangsserver	Informationen zum Postausga	ngsserver
Servertyp:	Serveradresse:	Port:
IMAP 🔹	smtp.quickline.com	465
Serveradresse: Port:	 Erfordert eine sichere Verbinde Erfordert eine Authentifizierun 	ung (SSL) Ig
imap.quickline.com 993		2
 Erfordert eine sichere Verbindung (SSL) 		
Authentifizierung mit:		
Klartext 💌		
Anmeldebenutzername:	[

«Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich» muss deaktiviert sein. Klicken Sie nun auf «Weitere Einstellungen».

Weitere Einstellungen

Beim Postausgangsserver muss die Option «Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung» aktiviert werden. Belassen Sie die Auswahl «Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden»

	Allgemein Gesendete Elemente Gelös			hte Elemente		
	Postausgangsse	erver	Verbindung		Erweitert	
	 Der Postausgangsse Gleiche Einstellu 	erver (SMTP) e ngen wie für P	erfordert Authentifizie Posteingangsserver ve	rung rwenden		
🔘 Anmelden mit						

Unter «Erweitert» müssen noch folgende Einstellungen vorgenommen werden: Posteingangsserver (IMAP): 143

«Verwenden Sie folgenden verschlüsselten Verbindungstyp»: TLS

Postausgangsserver (SMTP): 587

«Verwenden Sie folgenden verschlüsselten Verbindungstyp»: TLS

Allgemein (Gesendete	Gelöschte Elemente	
Postausgangsserver		Verbindung	Erweitert
Serveranschlussnummern			
Posteingangsserver (IMAP):	143	Standard verwend	len
Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:		TLS	•
Postausgangsserver (SMTP):	587]	
Verwenden Sie den folger verschlüsselten Verbindur	nden ngstyp:	TLS	•

2. POP3 Konto einrichten..

Kontotyp: POP3 Posteingangsserver: pop.quickline.com Postausgangsserver: smtp.quickline.com

Anmeldeinformation

Ihre E-Mail Adresse sowie das entsprechende Kennwort.

Benutzerinformationen		Kontoeinstellungen testen		
Ihr Name:	Test Name	Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Jefermationen in diesem Fenator zu testen indem Sie auf die		
E- <u>M</u> ail-Adresse:	testmail@quickline.ch	Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).		
Serverinformationen		Kontoeinstellungen testen		
Kontotyp:	POP3	regroeinstellangen testen m		
Posteingangsserver:	pop.quickline.com	✓ Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen		
Postausgangsserver (SMTP):	smtp.quickline.com	Neue Nachrichten übermitteln in:		
Anmeldeinformationen		Neue Outlook-Datendatei		
Benutzername:	testmail@quickline.ch	Vorhandene Outlook-Datendatei		
Kennwort:	*******	Durchsuchen		
V k	Kennwort speiche <u>r</u> n			
Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich				

«Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich» muss deaktiviert sein. Klicken Sie nun auf «Weitere Einstellungen».

Weitere Einstellungen



Beim Postausgangsserver muss die Option «Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung» aktiviert werden. Belassen Sie die Auswahl «Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden»

Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert				
Serveranschlussnummern				
Posteingangsserver (POP3): 995 Standard verwenden				
Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)				
Postausgangsserver (SMTP): 587				
Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:				

Unter «Erweitert» müssen noch folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- Posteingangsserver (POP3): 995
- Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL): aktivieren
- Postausgangsserver (SMTP): 587
- Verwenden Sie folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: TLS

Klicken Sie «OK», dann «Weiter» und danach «Fertigstellen». Ihr E-Mail Konto ist vollständig eingerichtet.